




„Pracownia internetowa w każdej szkole” (edycja Jesień 2007)



Windows Vista



Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Exchange Server (Poczta i grupy dyskusyjne)

Zadanie 3 Określenie domyślnych wielkości skrzynek pocztowych



Notatka

.....
.....
.....
.....



1

Polecenie 1a – określanie domyślnych wielkości skrzynek pocztowych dla użytkowników

- Wybierz z paska zadań
Start ⇒ **Wszystkie programy** ⇒ **Microsoft Exchange** ⇒ **System Manager**
- Rozwiń **Servers**
- Rozwiń **swój serwer**
- Rozwiń **First Storage Group**
- Wskaż **Mailbox Store**
- Wybierz prawym klawiszem myszy **Mailbox Store**
- Z menu kontekstowego wybierz opcję **Właściwości**
- W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** wybierz zakładkę **Limits**
- W oknie **Mailbox Store (<nazwa_serwera> Properties** w ramce **Storage Limits** wybierz opcję:
 - Issue warning at (KB)** i wpisz w polu obok wartość, na jaką chcesz ustawić poziom ostrzeżeń o zbliżaniu się do limitu miejsca w skrzynce pocztowej (wpisana wartość domyślna to **175000**)
 -
 -
 - Prohibit send at (KB)** i wpisz wartość, przy przekroczeniu, której użytkownikowi zabronione zostanie wysyłanie poczty (wartość domyślna nie jest standardowo wpisana)
 -
 -
 - Prohibit send and receive at (KB)** i wpisz wartość, przy przekroczeniu, której użytkownikowi zostanie zabronione zarówno wysyłanie jak i odbieranie poczty (nadawcy będą o fakcie niedostarczenia odpowiednio powiadomieni) (wartość domyślna to **200000**)
 -
 -



Polecenie 2 – zdefiniowanie wielkości skrzynki pocztowej dla określonego użytkownika

1. Z menu **START** wybierz opcję **Narzędzia administracyjne** ⇒ **Użytkownicy i komputery usługi Active Directory**
Na ekranie pojawi się okno pt. **Użytkownicy i komputery usługi Active Directory**
2. Rozwiń gałąź **<Nazwa_Twojej_Domeny>**
3. Znajdź i wybierz prawym klawiszem myszy jedno z założonych przez Ciebie kont
4. Z menu kontekstowego wybierz opcję **Właściwości**
5. W oknie **Właściwości: <nazwa_konta>** wybierz zakładkę **Exchange General**
6. W oknie **Właściwości: <nazwa_konta>** wybierz przycisk **Storage Limits**
7. W oknie **Storage Limits** w ramce **Storage Limits** wyłącz opcję **Use mailbox store default**
8. W oknie **Storage Limits** zaznacz opcje:
 - a. *Issue warning at (KB)* – pierwsze ostrzeżenie dla użytkownika
 - b. *Prohibit send at (KB)* – zakaz wysyłania poczty
 - c. *Prohibit send and recive at (KB)* – zakaz odbierania poczty (z adnotacją do nadawcy)

.....

.....

.....
9. W oknie **Storage Limits** wypełnij pola wartościami:

a. <i>Issue warning at (KB)</i>	50000
b. <i>Prohibit send at (KB)</i>	55000
c. <i>Prohibit send and recive at (KB)</i>	60000

.....

.....

.....
10. W oknie **Storage Limits** wybierz przycisk **OK**.
11. W oknie **Właściwości** wybierz przycisk **OK**.



Notatka – jeżeli dla danego użytkownika zdefiniowaliśmy indywidualne ustawienia skrzynki pocztowej, to czy zmiana domyślnych ustawień skrzynek pocztowych w systemie będzie miała wpływ na te ustawienia?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....