




„Pracownia internetowa w każdej szkole” (edycja Jesień 2007)



Windows Vista



Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2)

Automatyczne instalowanie poprawek na stacjach roboczych

Zadanie 2 Konfiguracja usługi WSUS

W edycji DVD Kolekcja Lato/Jesień 2007 wprowadzono wiele zmian ułatwiających automatyczną instalację poprawek systemowych na stacjach roboczych z systemem Windows 2000/XP/Vista



Polecenie 1 Uaktywnianie pobierania aktualizacji dla wszystkich stacji roboczych z systemem Windows XP SP2

1. Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator
2. Wybierz z paska zadań
Start ⇒ **Narzędzia administracyjne** ⇒ **Zarządzanie serwerem**
3. Rozwiń **Zarządzanie zaawansowane**
4. Rozwiń **Zarządzanie zasadami grupy**
5. Rozwiń **Forest : <nazwa_twojej_głównej_domeny>**
6. Rozwiń **Domains**
7. Rozwiń **<nazwa_twojej_głównej_domeny>**
8. Rozwiń jednostkę organizacyjną **MEN**
9. Rozwiń jednostkę organizacyjną **Komputery**
10. Wskaż zasadę grupy **XP Komputery**
11. Wybierz prawym klawiszem myszy **XP Komputery**
12. Wybierz z menu kontekstowego **Edit**
13. Gdy pojawi się okno ostrzeżenia, wybierz przycisk **OK**
14. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** rozwiń **Konfiguracja komputera**
15. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** rozwiń **Szablony administracyjne**
16. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** rozwiń **Składniki systemu Windows**
17. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** otwórz **Windows Update**
18. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** otwórz ustawienie **Konfigurowanie aktualizacji automatycznych**
19. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** zaznacz opcję **Włączone**
20. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** z listy **Konfigurowanie automatycznego aktualizowania** wybierz opcję **4-Pobierz automatycznie i zaplanuj instalację**



Polecenie 2 Uaktywnianie pobierania aktualizacji dla wszystkich stacji roboczych z systemem Windows Vista

1. Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator
2. Wybierz z paska zadań **Start** ⇒ **Narzędzia administracyjne** ⇒ **Zarządzanie serwerem**
3. Rozwiń **Zarządzanie zaawansowane**
4. Rozwiń **Zarządzanie zasadami grupy**
5. Rozwiń **Forest : <nazwa_twojej_głównej_domeny>**
6. Rozwiń **Domains**
7. Rozwiń **<nazwa_twojej_głównej_domeny>**
8. Rozwiń jednostkę organizacyjną **MEN**
9. Rozwiń jednostkę organizacyjną **Komputery Vista**
10. Wskaż zasadę grupy **Vista Komputery**
11. Wybierz prawym klawiszem myszy **Vista Komputery**
12. Wybierz z menu kontekstowego **Edit**
13. Gdy pojawi się okno ostrzeżenia, wybierz przycisk **OK**
14. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** rozwiń **Konfiguracja komputera**
15. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** rozwiń **Szablony administracyjne**
16. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** rozwiń **Składniki systemu Windows**
17. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** otwórz **Windows Update**
18. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** otwórz ustawienie **Konfigurowanie aktualizacji automatycznych**
19. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** zaznacz opcję **Włączone**
20. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** z listy **Konfigurowanie automatycznego aktualizowania** wybierz opcję **4-Pobierz automatycznie i zaplanuj instalację**
21. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** z listy **Planowany dzień instalacji** wybierz opcję **0-Codziennie**
22. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** z listy **Planowana godzina instalacji** wybierz opcję **03:00**
23. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** wybierz przycisk **OK**
24. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** otwórz ustawienie **Określ lokalizację intranetowej usługi aktualizacji firmy Microsoft**
25. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** zaznacz opcję **Włączone**
26. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** w polu **Ustaw intranetową usługę aktualizacji do wykrywania aktualizacji** wpisz **http://nazwa_twojego_serwera:8530 np.**, gdy twój serwer nazywa się **SBS00** wpisz: **http://sbs00:8530**
27. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** w polu **Ustaw serwer statystyk intranetowych** wpisz **http://nazwa_twojego_serwera:8530 np.**, gdy twój serwer nazywa się **SBS00** wpisz: **http://sbs00:8530**
28. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** wybierz przycisk **OK**
29. W oknie **Edytor obiektów zasad grupy** otwórz ustawienie **Bez automatycznego uruchamiania**

